



管理画面操作マニュアル「気象庁防災情報 XML 機能」

v1.19.1

2025 年 7 月 10 日更新

目次

気象庁防災情報 XML 機能	3
概要	3
気象庁防災 XML の新規作成	3
気象庁区域	8
ダウンロード・インポート	10
受信条件	11
受信時の動作	16

気象庁防災情報 XML 機能

概要

ここでは、気象庁防災情報 XML の受信設定について説明します。

気象庁防災 XML の新規作成

- (1) メニューの「フォルダー」をクリックします。

v 1.19.0 以前のバージョンは 左メニューに表示されています。



- (2) 一覧の[気象庁防災 XML]をクリックします。※フォルダー属性が「RSS 取込」となっています。



(3) 気象庁防災情報 XML 一覧画面で「新規作成」をクリックします。



(4) 必要な項目に内容を入力します。

基本情報	
タイトル ?	
一覧用タイトル ?	
ファイル名 ?	
レイアウト ?	1カラム
並び順 ?	0

基本情報	
タイトル	タイトルを入力します。ブラウザのタイトルバーに表示される他、ページタイトルとしてレイアウトで指定された所定の位置に表示されます。
一覧用タイトル	一覧のタイトルに利用されます。未設定の場合はタイトルが流用されます。
ファイル名	ファイル名は URL に利用します。半角英数字で入力してください。.html などの拡張子の記述は不要です。
レイアウト	フォルダーのレイアウトを選択します。初期値は上位のフォルダーの設定を継承していますので、必要な場合のみ変更してください。
並び順	フォルダーの並び順の設定で「指定順」を指定している場合に利用します。数字が小さいほど一覧ページの上位に表示されます。

RSS情報

ソースURL ?

本文 ?

RSS 情報

ソース URL	ソース URL を設定します。
本文	本文を設定します。「本文」は公開画面に表示されませんが、「本文」に設定した文字列は「サイト内検索」で検索することができます。取り込んだ RSS 記事を管理しやすくすることができます。

気象庁防災情報XML

イベントID

XML

気象庁防災情報 XML

イベント ID	イベント ID を入力します。
XML	XML を設定します。

1 カテゴリー

カテゴリー 

- ☐ 注目情報
- ☐ よくある質問
 - ☐ くらし・手続き
 - ☐ 子育て・教育
 - ☐ 健康・福祉
 - ☐ 観光・文化・スポーツ
 - ☐ 産業・仕事
 - ☐ 市政情報
- ☐ くらしのガイド
 - ☐ 福祉・介護
 - ☐ 引越し・住まい
 - ☐ 結婚・離婚
 - ☐ 子育て
 - ☐ 教育
 - ☐ 妊娠・出産
 - ☐ おくやみ
 - ☐ 就職・退職

カテゴリー	
カテゴリー	表示するカテゴリーページの名称にチェックを入れます。

公開設定

ステータス

公開

公開日時 ?

手動入力

公開設定の帯をクリックすることで以下の入力項目が表示されます。

公開設定	
ステータス	公開または非公開を選択します。
公開日時	更新日を特定の日時に変更したい場合に設定します。省略した場合は、更新日が表示されます。

管理権限

管理グループ ?

グループを選択する

グループ名

シラサギ市/企画政策部/政策課

削除

管理権限の帯をクリックすることで以下の入力項目が表示されます。

管理権限	
管理グループ	このページを編集可能にするグループを選択します。

(5) ページを保存します。

保存

キャンセル

気象庁区域

ここでは、気象庁の区域の設定を説明します。設定できる区域は「地震」「津波」「気象情報」「水位観測所」となっています。

ここでは、地震情報区域を例として説明します。他の区域についても同様の操作となります。

- (1) RSS 取込左サイドメニューの「気象庁区域―地震情報区域」をクリックします。



- (2) 登録されている区域が一覧表示されます。新規作成の場合は「新規作成」をクリックします。



(3) 必要な項目に内容を入力します。

コード ?	
名称 ?	
よみ ?	
並び順 ?	0
状態 ?	有効 ▼

地震情報区域	
コード	区域コードを入力します。
名称	区域の名称を入力します。
よみ	区域の名称のよみを指定します。
並び順	表示の並び順と指定します。数字が小さいほど一覧ページの上位に表示されます。
状態	状態を「有効」「無効」から選択します。

(4) 登録情報を保存します。

保存	キャンセル
-----------------	--------------------

※編集・削除は、登録情報の詳細画面から行うことができます。

サイト管理

グループ

メール

自治体サンプル

サイト確認

サイトプレビュー

RSS取込

- 気象庁防災情報XML
- 気象庁区域
- 地震情報区域

トップ

気象庁防災XML

フォルダー

固定ページ

パーツ

レイアウト

編集する

削除する

一覧へ戻る

コード

200

名称

青森県津軽北部

ダウンロード・インポート

地震情報区域は登録データの一括ダウンロードと一括登録（インポート）が可能です。

- (1) 地震情報区域一覧画面で「ダウンロード」をクリックします。



- (2) 全登録データが格納された CSV 形式のファイルがダウンロードされます。
一行が一登録データとなり、カンマ区切りで下記の情報が格納されています。
「コード」「名称」「よみ」「並び順」「状態」

	A	B	C	D	E	F	G
1	コード	名称	よみ	並び順	状態		
2	100	石狩地方北いしかりち		0	enabled		
3	101	石狩地方中いしかりち		0	enabled		
4	102	石狩地方南いしかりち		0	enabled		
5	105	渡島地方北おしまちほ		0	enabled		
6	106	渡島地方東おしまちほ		0	enabled		
7	107	渡島地方西おしまちほ		0	enabled		
8	110	檜山地方 ひやまちほ		0	enabled		
9	115	後志地方北しりべしち		0	enabled		
10	116	後志地方東しりべしち		0	enabled		
11	117	後志地方西しりべしち		0	enabled		
12	119	北海道奥尻ほっかいと		0	enabled		

インポートをクリックすると、下記の画面が

表示されますので、ダウンロードされたファイルと同じ形式でインポートファイルを作成し、ファイル選択後「インポート」をクリックします。



受信条件

ここでは、受信条件の設定について説明します。

- (1) RSS 取込左サイドメニューの「受信条件」をクリックします。



- (2) 登録されている受信条件が一覧表示されます。新規作成の場合は「新規作成」をクリックします。



- (3) まず、種別選択を行い「新規作成」ボタンをクリックします。選択項目により、次ページの入力項目が変わります。

[🔍 一覧へ戻る](#)

種別 ?

震度速報 ▼

新規作成

キャンセル

■ 「震度速報」「震源・震度に関する情報」を選択した場合

基本情報

名前 ?

訓練XML ?

無効 ▼

試験XML ?

無効 ▼

地震

震度 ?

5強 ▼

対象区域 ?

区域を選択する

地震	
名前	名前を入力します。
訓練XML	訓練XMLを対象とするかどうかを選択します。有効を選択した場合、訓練XMLを受信した場合にも受信時の動作が実行されます。
試験XML	試験XMLを対象とするかどうかを選択します。有効を選択した場合、試験XMLを受信した場合にも受信時の動作が実行されます。
震度	受信条件となる震度を選択します。
対象地域	受信条件の対象となる区域を選択します。 ここでの選択肢は前項「地震情報区域」で設定された内容となります。

■「津波警報・注意報・予報」「津波情報」を選択した場合

津波

種類 ?

☐ 大津波警報
☐ 津波警報
☐ 津波注意報
☐ 津波予報

対象区域 ?

区域を選択する

津波	
種類	受信条件となる情報の種類を選択します。
対象地域	受信条件の対象となる区域を選択します。 ここでの選択肢は前項「津波情報区域」で設定された内容となります。

※「名前」「訓練 XML」「試験 XML」は、「震度速報」と同じです。

■「気象特別警報・警報」を選択した場合

気象特別警報・警報

種類 ?

☐ 特別警報
☐ 警報
☐ 注意報

対象区域 ?

区域を選択する

気象情報	
種類	受信条件となる情報の種類を選択します。
対象地域	受信条件の対象となる区域を選択します。 ここでの選択肢は前項「気象情報区域」で設定された内容となります。

※「名前」「訓練 XML」「試験 XML」は、「震度速報」と同じです。

■「指定河川洪水予報」を選択した場合

指定河川洪水予報

水位観測所 ?

水位観測所を選択する

水位	
水位観測所	受信条件の対象となる区域を選択します。 ここでの選択肢は前項「水位観測所」で設定された内容となります。

※「名前」「訓練 XML」「試験 XML」は、「震度速報」と同じです。

■「土砂災害警戒情報」「噴火速報」「竜巻注意報」を選択した場合

土砂災害警戒情報

対象区域 ?

区域を選択する

水位	
対象区域	受信条件の対象となる区域を選択します。 ここでの選択肢は前項「気象情報区域」で設定された内容となります。

※「名前」「訓練 XML」「試験 XML」は、「震度速報」と同じです。

■「降灰予報」を選択した場合

降灰予報

種類 ?

☐ 速報 ☐ 定時 ☐ 詳細

対象区域 ?

区域を選択する

水位	
種類	予報の種類を選択します。

水位観測所	受信条件の対象となる区域を選択します。 ここでの選択肢は前項「気象情報区域」で設定された内容となります。
-------	--

※「名前」「訓練XML」「試験XML」は、「震度速報」と同じです。

(4) 登録情報を保存します。

保存

キャンセル

※編集・削除は、登録情報の詳細画面から行うことができます。

SHIRASAGI

サイト管理

グループ

メール

自治体サンプル

トップ

気象庁防災XML

サイト確認

サイトプレビュー

RSS取込

気象庁防災情報XML

気象庁区域

地震情報区域

津波予報区

気象情報区域

水位観測所

受信条件

受信時の動作

フォルダー

固定ページ

パーツ

レイアウト

編集する

削除する

一覧へ戻る

基本情報

名前	震度5強
訓練XML	無効
試験XML	無効

地震


受信時の動作

ここでは、受信時の動作設定について説明します。

- (1) RSS 取込左サイドメニューの「受信時の動作」をクリックします。



- (2) 登録されている受信時の動作が一覧表示されます。新規作成の場合は「新規作成」をクリックします。



- (3) まず、種別選択を行い「新規作成」ボタンをクリックします。選択項目により、次ページの入力項目が変わります。

[一覧へ戻る](#)

種別 ?

記事ページ作成 ▼

新規作成

キャンセル

■「記事ページ作成」を選択した場合

基本情報

名前 ?

記事作成

フォルダー ?

フォルダーを選択する

カテゴリー ?

カテゴリーを選択する

公開状態 ?

下書き ▼

発表气象台

气象台発表 ?

非表示 ▼

記事ページ作成	
名前	名前を入力します。
フォルダー	記事ページを作成するフォルダーを選択します。
カテゴリー	作成した記事ページを設定するカテゴリーを選択します。
公開状態	作成した記事ページの公開状態を選択します。
气象台発表	气象台発表を表示するかどうかを選択します。

■「メール送信」を選択した場合

基本情報	
名前 ?	
送信者設定	
送信者名 ?	
送信メールアドレス ?	
署名（テキスト版） ?	
受信者設定	
受信ユーザー ?	ユーザーを選択する
受信グループ ?	グループを選択する
発表气象台	
气象台発表 ?	非表示 ▼

メール送信	
名前	名前を入力します。
送信者名	メールの送信者名を入力します。
送信メールアドレス	メールの送信者名に利用するメールアドレスを入力します。
署名（テキスト版）	メールの署名を入力します。
受信ユーザー	メールを受信するユーザーを選択します。
受信グループ	メールを受信するグループを選択します。
气象台発表	气象台発表を表示するかどうかを選択します。

■「緊急災害レイアウト切替」を選択した場合

基本情報

名前 ?

緊急災害レイアウト切替

緊急災害レイアウト ?

レイアウトを選択する

記事ページ作成

名前	名前を入力します。
緊急災害レイアウト	緊急災害レイアウトを選択します。

(4) 登録情報を保存します。

保存

キャンセル

※編集・削除は、登録情報の詳細画面から行うことができます。

SHIRASAGI

サイト管理

グループ

メール

自治体サンプル

トップ

気象庁防災XML

サイト確認

サイトプレビュー

フォルダー

固定ページ

パーツ

レイアウト

編集する

削除する

一覧へ戻る

RSS取込

気象庁防災情報XML

気象庁区域

地震情報区域

津波予報区

気象情報区域

水位観測所

受信条件

受信時の動作

基本情報

名前

震度5強

訓練XML

無効

試験XML

無効

地震