



機能リファレンス「ログイン画面広告」

v1.20.2
2026 年 7 月 10 日更新

目次

1. 概要	3
2. 権限設定	3
3. ログイン画面広告	4
3-1 登録内容表示	4
3-2 編集（新規登録・削除）	5

1. 概要

グループウェアのログイン画面に広告を表示できます。

日常的に利用されるログイン画面を広告掲載枠として活用し、グループウェア利用者に向けたバナー広告などを掲載できます。

デモサイト URL : <https://demo.ss-proj.org/.sys/ad>

2. 権限設定

システム
GWSの利用
システム設定の管理

詳細は、機能リファレンス「権限ロール」をご参照ください。

https://www.ss-proj.org/download/gws_manual.html#kengen_roru

3. ログイン画面広告



3-1 登録内容表示

(1) ログイン後の画面左サイドメニューの[システム設定]をクリックします。



(2) 左サイドメニュー[ログイン画面広告]をクリックします。



(3) ログイン画面広告の詳細画面が表示され、現在の登録内容が確認できます。

SHIRASAGI システム管理 グループ メール システム管理者

システム設定 システム設定 ログイン画面広告

編集する

基本情報

画像切り替え時間 10 秒

横幅 400 px

ファイル

 <https://www.google.co.jp/>

3372559_m (JPG 1.44MB)

3-2 編集（新規登録・削除）

(1) 一覧画面で[編集する]をクリックします。

SHIRASAGI システム管理 グループ メール

システム設定 システム設定 ログイン画面広告

編集する

基本情報

(2) 必要項目を入力します。

基本情報

画像切り替え時間 秒

横幅 px

画面切り替え時間	画像を切り替える時間（秒数）を入力します。
横幅	画像の横幅の表示サイズ（px）を入力します。 400px 以上くらいで設定してください。

ファイル

アップロード

ファイル

をドロップすることでアップロードできます。

アップロード ログイン画面広告として表示する画像をアップロードします。
添付するファイルを選択して、[添付]または[保存]をクリックします。

ファイル選択

選択されていません

画像リサイズ(自動)

画質

添付

保存

- ① 添付の場合：新規作成画面に一気にアップロードされます。
※ファイルをドロップすることでもアップロードすることができます。
- ② 保存の場合：いったんアップロード画面に保存されます。アップロード画像の編集をしたい場合などに利用します。

ファイル選択

選択されていません

画像リサイズ(自動)

画質

添付

保存

SHIRASAGI

logo.jpg (18.3KB)

編集

削除

ファイル

?

ファイルを選択

選択されていません

ファイル名

?

logo.jpg

緯度・経度

?

🔍

🔍

🔄

🔄

✓

✕

X 37

Y 7

W 296

H 52

SHIRASAGI

保存

キャンセル

編集後は画像をクリックすると、新規作成画面にアップロードされます。

