



SHIRASAGI

管理画面操作マニュアル【メタ自動挿入】

目次

1. ログイン.....	2
1-1 管理画面へのログイン.....	2
2. メタ自動挿入.....	3
2-1 設定.....	3

1. ログイン


1-1 管理画面へのログイン

メタ自動挿入には、その操作権限を持つアカウントでログインします。アカウントについての詳細は、管理者にお問い合わせください。

- (1) [ユーザーID またはメールアドレス]と[パスワード]を入力後、[ログイン]をクリックします。



- (2) [サイト名]をクリックします。



2. メタ自動挿入

ページ保存時に概要とサマリーが未入力であれば自動挿入します。




メタ情報

キーワード ?

概要 ?

サマリー ?



メタ情報

キーワード 記事, テストキーワード


概要 テスト記事の本文です

サマリー

サイト設定から機能の有効/無効と追加キーワードを設定できます。

2-1 設定

(1) 左サイドメニューの[サイト設定]をクリックします。



(2) サイトの設定状況が表示されます。

SHIRASAGI CMS GWS 政策課 システム管理者

サイト名 サイト情報

編集する

基本情報

サイト名	サイト名
ホスト名	www
ドメイン	gws.devss.web-tips.co.jp

ページ設定

キーワード自動設定	有効
追加キーワード	テストキーワード
概要自動設定	有効

(3) [編集する]をクリックします。

SHIRASAGI CMS GWS 政策課 システム管理者

サイト名 サイト情報

編集する

基本情報

サイト名	サイト名
------	------

(4) 必要事項を入力します。

基本情報

サイト名	(ア) サイト名
ホスト名	www
ドメイン	gws.devss.web-tips.co.jp

ページ設定

キーワード自動設定 ? (イ)	有効
追加キーワード ? (ウ)	テストキーワード
概要自動設定 ? (エ)	有効

- (ア) [サイト名][ホスト名][ドメイン]…設定の詳細については、「マニュアル【サイト】」をご参照ください。
- (イ) [キーワード自動設定]… ページ、フォルダー保存時にメタ情報のキーワードを入力しない場合、自動で入力するかを選択します。自動入力されるキーワードは親フォルダー名と設定カテゴリー名から生成されます。
- (ウ) [追加キーワード]… キーワード自動設定が有効時にこの項目が自動入力に追加されます。
- (エ) [概要自動設定]… ページ、フォルダー保存時にメタ情報の概要を入力しない場合、自動で入力するかを選択します。自動入力される概要は本文から生成されます。

- (5) [保存]をクリックすると、設定が反映されます。

