



# SHIRASAGI

## 管理画面操作マニュアル【パスワードポリシー】

### 目次

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. ログイン.....      | 2 |
| 2. パスワードポリシー..... | 2 |

## 1. ログイン

ログインについては、「管理画面操作マニュアル【ログイン】」をご覧ください。

## 2. パスワードポリシー

ユーザーのパスワードポリシーを設定できます。

(1) 管理画面トップページ左サイドメニューの[システム設定]をクリックします。



(2) 左メニューの[パスワードポリシー]をクリックします。



(3) [編集する]をクリックします。



(4) 必要項目を入力します。

**パスワードの有効期限**

有効日数 ? (ア) 無効 ▼  日

有効期限切れ警告 ? (イ) 無効 ▼  日

**パスワードの制約**

最低文字数 ? (ウ) 無効 ▼  文字

**各種文字種**

英大文字 ? (エ) 無効 ▼  文字

英小文字 ? (オ) 無効 ▼  文字

- (ア) [有効日数]… パスワードの有効日数を設定します。ここで指定した日数以内にパスワードを変更する必要があります。
- (イ) [有効期限切れ警告]… パスワードの有効期限が切れる前に、有効期限切れ警告を表示する日数を設定します。例えば「3」を設定すると、有効期限 3 日前に警告を表示します。
- (ウ) [最低文字数]… パスワードの最低文字数を設定します。ここで指定した文字数以上のパスワードを設定しなければならなくなります。例えば「8」を設定すると、パスワードの長さは 8 文字以上でなければならなくなります。
- (エ) [英大文字]… 英大文 (A~Z) の最低文字数を設定します。例えば「2」を設定すると、最低でも 2 文字の英大文字をパスワードに含まなければならなくなります。
- (オ) [英小文字]… 英小文字 (a~z) の最低文字数を設定します。例えば「2」を設定すると、最低でも 2 文字の英小文字をパスワードに含まなければならなくなります。

|             |     |      |                      |    |
|-------------|-----|------|----------------------|----|
| 数字 ?        | (カ) | 無効 ▼ | <input type="text"/> | 文字 |
| 記号 ?        | (キ) | 無効 ▼ | <input type="text"/> | 文字 |
| 使用禁止文字 ?    | (ク) | 無効 ▼ | <input type="text"/> |    |
| パスワード変更時の制約 |     |      |                      |    |
| 相違数 ?       | (ケ) | 無効 ▼ | <input type="text"/> | 文字 |

- (カ) [数字]… 数字 (0~9) の最低文字数を設定します。例えば「2」を設定すると、最低でも 2 文字の数字をパスワードに含まなければなりません。
- (キ) [記号]… 記号の最低文字数を設定します。例えば「2」を設定すると、最低でも 2 文字の記号をパスワードに含まなければなりません。
- (ク) [使用禁止文字]… パスワードに利用できない文字を設定します。例えば「xyz」を設定すると、パスワードとして x, y, z の各文字を利用できなくなります。
- (ケ) [相違数]… パスワード変更時に前回のパスワードと異ならなければならない文字数を設定します。

|        |     |
|--------|-----|
| ファイル   |     |
| アップロード | (コ) |

- (コ) [アップロード]… 添付ファイルを設定します。

- (5) [保存]をクリックすると、変更内容が反映されます。

|    |       |
|----|-------|
| 保存 | キャンセル |
|----|-------|