



グループウェア操作マニュアル「パスワードポリシー」

v1.16.0
2022 年 10 月 31 日更新

目次

1. ログイン.....	3
2. パスワードポリシー	3


1. ログイン

ログインについては、「管理画面操作マニュアル【ログイン】」をご覧ください。

2. パスワードポリシー

ユーザーのパスワードポリシーを設定できます。パスワードポリシーの設定はその権限を持つユーザーのみ可能です。

(1) 管理画面トップページ左サイドメニューの[システム設定]をクリックします。



(2) 左メニューの[パスワードポリシー]をクリックします。



(3) [編集する]をクリックします。



(4) 必要項目を入力します。

パスワードの有効期限

有効日数 無効 ▼ 日

有効期限切れ警告 無効 ▼ 日

パスワードの制約

最低文字数 無効 ▼ 文字

各種文字種

英大文字 無効 ▼ 文字

英小文字 無効 ▼ 文字

数字 無効 ▼ 文字

[有効日数]… パスワードの有効日数を設定します。ここで指定した日数以内にパスワードを変更する必要があります。

[有効期限切れ警告]… パスワードの有効期限が切れる前に、有効期限切れ警告を表示する日数を設定します。例えば「3」を設定すると、有効期限 3 日前に警告を表示します。

[最低文字数]… パスワードの最低文字数を設定します。ここで指定した文字数以上のパスワードを設定しなければならなくなります。例えば「8」を設定すると、パスワードの長さは 8 文字以上でなければならなくなります。

[英大文字]… 英大文 (A～Z) の最低文字数を設定します。例えば「2」を設定すると、最低でも 2 文字の英大文字をパスワードに含まなければならなくなります。

[英小文字]… 英小文字 (a～z) の最低文字数を設定します。例えば「2」を設定すると、最低でも 2 文字の英小文字をパスワードに含まなければならなくなります。

[数字]… 数字（0～9）の最低文字数を設定します。例えば「2」を設定すると、最低でも 2 文字の数字をパスワードに含まなければなりません。

記号 ?	無効 ▼	<input type="text"/>	文字
使用禁止文字 ?	無効 ▼	<input type="text"/>	
パスワード変更時の制約			
相違数 ?	無効 ▼	<input type="text"/>	文字

[記号]… 記号の最低文字数を設定します。例えば「2」を設定すると、最低でも 2 文字の記号をパスワードに含まなければなりません。

[使用禁止文字]… パスワードに利用できない文字を設定します。例えば「xyz」を設定すると、パスワードとして x, y, z の各文字を利用できなくなります。

[相違数]… パスワード変更時に前回のパスワードと異ならなければならない文字数を設定します。

(5) [保存]をクリックすると、変更内容が反映されます。

<input type="button" value="保存"/>	<input type="button" value="キャンセル"/>
-----------------------------------	--------------------------------------